

TT insecticide Pré-floral

Œufs de mites rouges : Petit rappel... Si vous prévoyez faire de l'huile aujourd'hui, vérifier bien l'évolution du stade phéno de vos parcelles avant d'intervenir puisque rendu au stade bouton rose, il faut diminuer la dose d'huile à 1% (10L/1000L d'eau)...

Punaise terne : Nous sommes dans la période où ce ravageur peut faire 1 dommage sur les futures pommes. Si vous avez atteint le seuil d'intervention contre ce ravageur, intervenir avec une pyrèthre durant les heures d'activité de la punaise terne, c'est-à-dire en fin d'après-midi vers 15-18h pendant que les T° sont >15°C et qu'il y a absence de vents. En présence de ruches dans les parcelles ou chez le voisin, intervenir uniquement en fin de journée lorsque les pissenlits sont fermés.

Sachez qu'il est interdit de faire un insecticide durant la floraison !!!

Le trappage massif de l'hoplocampe

Pour les secteurs les + chauds de la région, il est temps de débiter l'installation des pièges collants pour le trappage massif de l'hoplocampe. Ces pièges sont à installer tout juste avant le début de la floraison. Ainsi, si vous êtes rendus au stade bouton rose, il faut planifier l'installation pour finir à temps avant l'ouverture des fleurs.

Feu bactérien

Nous avons observé quelques fleurs de poiriers ouvertes ce matin dans des sites particulièrement chauds de la région. Nous ne saurions trop insister sur l'importance d'avoir sous la main de la Streptomycine et du Blossom protect... Quelques rappels sur le Blossom Protect :

Blossom protect : En appliquant ce produit, vous appliquez une levure qui vient coloniser les fleurs afin de faire une concurrence à la bactérie du feu bactérien. Les fleurs doivent être protégées avec cette levure avant l'infection. Le Blossom Protect doit donc être appliqué au minimum 18 heures avant une infection. **ATTENTION ce produit se mélange uniquement avec le soufre !** Et il faudra respecter les délais entre les applications des fongicides et du BP pour conserver l'efficacité de ce dernier :

- Vous avez appliqué votre fongicide (Cuivre, chaux soufrée ou B2K) : Attendre que celui-ci sèche avant d'appliquer votre BP.

- Vous avez appliqué votre BP : Attendre minimum **48** heures avant d'appliquer un de ces fongicides.

Divers :

Oïdium : Pour les parcelles avec antécédents d'oïdium (communément appelé blanc) sur des variétés sensibles telles que cortland, paulared, lobo, un Tt sur feuillage sec devrait être réalisé au stade bouton rose.

Précisions pour les entreprises en régie biologique : Il est également possible d'intervenir avec le soufre pour cette maladie avec des apports réguliers de ce produit (qui fera la tavelure en même temps). Débuter ces applications dès maintenant.

Le contrôle de la mauvaise herbe : il faut y voir ! Pour les parcelles avec pg nains, vous le savez, le contrôle de la mauvaise herbe reste un incontournable dans votre régie de verger. Voyez-y dès maintenant !

Fertilisation foliaire : Avec les T basses des dernières semaines, ns vs suggérons de soutenir le feuillage à l'aide d'engrais foliaire azoté (urée). Sinon, au stade bouton rose, il faut voir aussi aux applications de bore et de manganèse.